



E-mail instellen voor Windows Live Mail 2011 / 2012

Nadat Windows Live Mail is geïnstalleerd, kunnen de e-mailaccounts worden aangemaakt. Druk op het tabblad 'Accounts' op het lint, klik op de knop 'E-mail' om een E-mail account toe te voegen.



Vul vervolgens uw inloggegevens in zoals op onderstaande afbeelding te zien is:



Windows Live Mail

E-mailaccounts toevoegen

Aanmelden met een Windows Live ID. Nog geen Windows Live ID? Maak er dan later een aan.
[Aanmelden bij Windows Live](#)

E-mailadres:

[Een e-mailadres van Windows Live e-mail aanmaken](#)

Wachtwoord:

 Dit wachtwoord onthouden

Schermaam voor verzonden berichten:

Dit e-mailaccount de standaardaccount maken
 Serverinstellingen handmatig configureren

De meeste e-mailaccounts werken in Windows Live Mail, waaronder
Hotmail
Gmail
en vele andere.

Druk nu op volgende om de server instellingen te configureren, gebruik hiervoor onderstaande gegevens:



Windows Live Mail

Serverinstellingen configureren

Als de serverinstellingen voor e-mail onbekend zijn, neem dan contact op met de internetprovider of netwerkbeheerder.

Informatie over de server voor inkomende e-mail	Informatie over de server voor uitgaande e-mail
Servertype: <input type="text" value="IMAP"/>	Serveradres: <input type="text" value="smtp.snelnet.net"/> Poort: <input type="text" value="587"/>
Serveradres: <input type="text" value="imap.snelnet.net"/> Poort: <input type="text" value="993"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Vereist een beveiligde verbinding (SSL) <input checked="" type="checkbox"/> Vereist verificatie
<input checked="" type="checkbox"/> Vereist een beveiligde verbinding (SSL)	
Verifiëren met: <input type="text" value="Niet-versleutelde tekst"/>	
Gebruikersnaam: <input type="text" value="jjansen@snelnet.net"/>	

Uw e-mail-account is nu ingesteld!

